

Инструкция. Настройка Клиент-Банков СБ РФ

Москва 2020

1. Создание конфигурационного файла

Необходимо зайти в директорию с установленным Клиент-Банком:

- a) ГК Росатом – Донское: S:\Application\SbrfClientBank\gk\wcsbrf don;
- b) ГК Росатом – Тверское: S:\Application\SbrfClientBank\gk\wcsbrf tvr;
- c) ГК Росатом – УКК: S:\Application\SbrfClientBank\gk\wcsbrf ukk;
- d) АЭПК – ОПЕРУ: S:\Application\SbrfClientBank\aeprk\wcsbrf operu;
- e) АЭПК – Тверское: S:\Application\SbrfClientBank\aeprk\wcsbrf tvr;
- f) АтомКапитал – Тверское: S:\Application\SbrfClientBank\ak\wcsbrf tvr;
- g) РМС – Донское: S:\Application\SbrfClientBank\rams\wcsbrf operu.

И запустить файл CONFIGWC.EXE, откроется окно с указанием путей к каталогу программы и к каталогу базы данных (см. рис. 1):




Рисунок 1

Проверить корректность путей и нажать «ОК». В следующем окне (см. рис. 2) нажать «Далее»:




Рисунок 2

В следующем окне (см. рис. 3) необходимо указать данные из листа параметров дистрибутивного комплекта.




Рисунок 3

Файл с настройками (Параметрами) можно взять в каталоге с программой:

- ГК Росатом – Донское: S:\Application\SbrfClientBank\gk\wcsbrf don\Служебная;
- ГК Росатом – Тверское: S:\Application\SbrfClientBank\gk\wcsbrf tvr\Служебная;

- с) ГК Росатом – УКК: S:\Application\SbrfClientBank\gk\wcsbrf
ukk\Служебная;
- д) АЭПК – ОПЕРУ: S:\Application\SbrfClientBank\aeрк\wcsbrf operu\Служебная;
- е) АЭПК – Тверское: S:\Application\SbrfClientBank\aeрк\wcsbrf
tvr\Служебная;
- ф) АтомКапитал – Тверское: S:\Application\SbrfClientBank\ak\wcsbrf
tvr\Служебная;
- г) РМС – Донское: S:\Application\SbrfClientBank\rams\wcsbrf
operu\Служебная.

После заполнения всех полей (Идентификатор банка, Идентификатор рабочего места, Количество подписей под документами и Серийный номер) нажать «Сохранить», **при заполнении полей НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАЖИМАТЬ КНОПКУ «ДОПОЛНИТЕЛЬНО».**

После сохранения появиться окно (см. рис. 4):




Рисунок 4